

Documentación.

Como conectar tu dispositivo Android a AndroidStudio.




Paso 1: Habilitar opciones de desarrollador en tu teléfono

1.- Ve a **Ajustes > Acerca del teléfono, Sobre el teléfono, Acerca del dispositivo**




2.-Toca varias veces en Número de compilación hasta que diga "¡Ahora eres un desarrollador!"

Nota: Algunos dispositivos presionar en “Version del sistema operativo, Version de Kernel o versión de Software” o bien dependerá de tú marca de teléfono.




3.-Regresa y entra en **Ajustes adicionales** y posteriormente a **Opciones de desarrollador**



4.- Busca el apartado de **Depuración** y activa

■ **Depuración por USB**

■ **Depuración inalámbrica (en Android 11+)**



5.- Importante que tu dispositivo tanto la computadora donde tienes AndroidStudio estén conectados a la misma red wi-fi. Una vez considerado eso, ingresa a Depuración inalámbrica.




6.- Aquí se puede realizar la conexión mediante 2 formas, ya sea leyendo un código QR o bien, con un código de vinculación.





Paso 2: Conectar inalámbricamente desde Android Studio


1.- En Android Studio, abre la pestaña "Available devices o Device Manager" que se encuentra al lado derecho de la interfaz de Android.



2.- Haz clic en el carácter de suma (+) o bien en la barra desplegable.



3.- Selecciona "Pair Using Wi-Fi" o "Connect over Wi-Fi"



4.- Android Studio te mostrará un mensaje de emparejamiento



Aquí desde tu dispositivo leerás el código QR bien con el código de emparejamiento, aquí dependiendo de la velocidad de tú internet se realizará la conexión.